

Microsoft Outlook 2016 中的電子郵件設定

本教程介紹如何使用您的電子郵件帳戶設置 Microsoft Outlook。本教程著重設置 Microsoft Outlook 2016，但這些設置是在其他版本如 Microsoft Outlook 2013 中類似。在本教程中使用的設置，您可以設置以前版本的 Microsoft Outlook

您在 Microsoft Outlook 中的電子郵件帳戶設置

1. 啟動 Microsoft Outlook 2016, 選取 **【檔案】** 索引標籤



2. 在 [資訊] 類別中，選取 **【新增帳戶】**，在 [電子郵件地址] 方塊中，輸入您的完整電子郵件地址




3. 點選 **【進階選項】** 標籤> 點選 **[讓我手動設定帳戶]** > 按下 **[連線]**



4. 選取您的帳戶類型, “POP”



5. 您會在 **[POP 和 IMAP 帳戶設定]** 主題中看到 **[內送郵件伺服器]** 和 **[外寄郵件伺服器]**、**[連接埠]**、**[加密方法]**，和 **[安全密碼驗證]** 資訊。



內送郵件伺服器 (POP3)

輸入 qm1.webnix.com · 或使用提供給您的 Pop3 郵件伺服器位址。(如您的網址名稱是 abc.com-> 您的 Pop3 伺服器 : mail.abc.com)

Port No: 110

外送郵件伺服器 (SMTP)

輸入您的 ISP 的 SMTP 伺服器或 Webnix SMTP 伺服器發送郵件伺服器

a. 香港 (ISP) 的 SMTP 伺服器 : (Port No: 25)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Netvigator (smtp.netvigator.com) | 6. PacificNet (smtp.pacific.net.hk) |
| 2. Biz Netviagtor (corpmail1.netvigator.com) | 7. Hutchcity (smtp.hutchcity.com) |
| 3. i-cable (smtp.i-cable.com) | 8. W 戌 rf T&T (smtp.wharftthk.com) |
| 4. Hong Kong Boardband (smtp.hkbn.net) | 9. Pacific One Net (smtp.onebb.net) |
| 5. HKNet (smtp.hknet.com) | |

b. Webnix SMTP 伺服器 : 與內送郵件伺服器相同 (例如 mail.abc.com) (Port No: 6025)

mobile@webnix.com 的 POP 帳戶設定 (不是你嗎?)

內送郵件
伺服器: qm1.webnix.com 連接埠: 110
 此伺服器需要加密連線 (SSL/TLS)
 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入

外寄郵件
伺服器: qm1.webnix.com 連接埠: 6,025
加密方法: 無
 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入

郵件傳送
 使用現有的資料檔案 瀏覽...

連線

6. 如果您選擇使用您的 Webnix 的 SMTP 伺服器，更改 “外寄伺服器 (SMTP)”埠 由 25 轉為 6025.
7. 加密方法更改為 “無”
8. 按下 [連線]

9. 輸入您的電子郵件密碼並確定已選取 **[將這個密碼存到密碼清單]** 核取方塊



10. 如果設定失敗，Outlook 可能會再次嘗試，請再次輸入您的電子郵件密碼

11. 選取 **[確定]** 來開始使用 Outlook



12. 不用選取**[同時在我的手機上設定 Outlook Mobile]**

13. 若要電子郵件的每日備份在我們的伺服器，請選取【檔案】索引標籤




14. 選取【帳戶設定】



15. 於電子郵件帳戶，選取你新開的電子郵件並按【變更帳戶】



16. 於以下變更帳戶



17. 點選【其他設定】，繼續更進一步的設定按下“其他設定”

網際網路電子郵件設定

一般 外寄伺服器 進階

郵件帳戶

鍵入您想用來指稱此帳戶的名稱，例如「工作」或「Microsoft Mail Server」(N)

mobile@webnix.com

其他使用者資訊

組織(O):

回覆電子郵件(R):

確定 取消

18. 點選【外寄伺服器】標籤
19. 勾選【我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證】，
20. 並點選【使用與內送郵件伺服器相同的設定】

網際網路電子郵件設定

一般 外寄伺服器 進階

我的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)

使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)

使用下列登入(L)

使用者名稱(N):

密碼(P):

記住密碼(R)

需要安全密碼驗證 (SPA)(Q)

在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I)

確定 取消

21. 點選【進階】標籤
22. 若要電子郵件的每日備份在我們的伺服器，請選擇"在伺服器上保留一份郵件複本

網際網路電子郵件設定

一般 外寄伺服器 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (POP3)(I): 110 使用預設值(D)

此伺服器需要加密連線 (SSL/TLS)(E)

外寄伺服器 (SMTP)(O): 6025

使用下列加密連線類型(C): 無

伺服器逾時(T)

短 長 1 分

傳送

在伺服器上保留一份郵件複本(L)

超過下列天數後就從伺服器移除(R): 14 天

從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)

確定 取消

23. 可視自己的需要移除伺服器上的郵件，在此建議為 2 天 [不建議保留 7 天或以上]

網際網路電子郵件設定

一般 外寄伺服器 進階

伺服器連接埠號碼

內送伺服器 (POP3)(I): 110 使用預設值(D)

此伺服器需要加密連線 (SSL/TLS)(E)

外寄伺服器 (SMTP)(O): 6025

使用下列加密連線類型(C): 無

伺服器逾時(T)

短 長 4 分鐘 40 秒

傳送

在伺服器上保留一份郵件複本(L)

超過下列天數後就從伺服器移除(R): 2 天

從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)

確定 取消

24. 按下【確定】，Outlook 會進行測試，完成請按 [關閉]



25. 按下【完成】

