

# Microsoft Outlook 365 中的電子郵件設定

本教程介紹如何使用您的電子郵件帳戶設置 Microsoft Outlook。本教程著重設置 Microsoft Outlook 365，但這些設置是在其他版本如 Microsoft Outlook 2019 中類似。在本教程中使用的設置，您可以設置以前版本的 Microsoft Outlook

## 您在 Microsoft Outlook 中的電子郵件帳戶設置

1. 啟動 Microsoft Outlook 365, 選取 **【檔案】** 索引標籤




2. 在 **【資訊】** 類別中，選取 **【新增帳戶】**，在 **【電子郵件地址】** 方塊中，輸入您的完整電子郵件地址

×



3. 點選 **【進階選項】** 標籤> 點選 **【讓我手動設定帳戶】** > 按下 **【連線】**


4. 選取您的帳戶類型, “POP”



5. 輸入您的電子郵件密碼並按下 [連線]



6. 如出現以下通知, 請先按下取消



7. 之後再出現以下錯誤訊息, 控下 [ 變更帳戶設定 ]



8. 您會在 [POP 和 IMAP 帳戶設定] 主題中看到 [內送郵件伺服器] 和 [外寄郵件伺服器]、[連接埠]、[加密方法] 和 [安全密碼驗證] 資訊。

POP 帳戶設定  
mobile@webnix.com (不是您嗎?)

內送郵件  
伺服器  連接埠   
 此伺服器需要加密連線 (SSL/TLS)  
 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入

外寄郵件  
伺服器  連接埠   
加密方法   
 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入

郵件傳送  
 使用現有的資料檔案  
 瀏覽...

返回 下一步

#### 內送郵件伺服器 (POP3)

輸入提供給您的 Pop3 郵件伺服器位址。

(如您的網址名稱是 abc.com-> 您的 Pop3 伺服器 : mail.abc.com)

Port No: 110

不要勾選 [此伺服器需要加密連線 (SSL/TLS)] 及 [需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入]

#### 外送郵件伺服器 (SMTP)

輸入您的 ISP 的 SMTP 伺服器或 Webnix SMTP 伺服器發送郵件伺服器

##### a. 香港 (ISP) 的 SMTP 伺服器 : (Port No: 25)

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Netvigator (smtp.netvigator.com)          | 6. PacificNet (smtp.pacific.net.hk) |
| 2. Biz Netviagtor (corpmail1.netvigator.com) | 7. Hutchcity (smtp.hutchcity.com)   |
| 3. i-cable (smtp.i-cable.com)                | 8. Wharf T&T (smtp2.wtt-mail.com)   |
| 4. Hong Kong Boardband (smtp.hkbn.net)       | 9. Pacific One Net (smtp.onebb.net) |
| 5. HKNet (smtp.hknet.com)                    |                                     |

##### b. Webnix SMTP 伺服器 : 與內送郵件伺服器相同 (例如 mail.abc.com)

Port No: 6025

#### Webnix Technology Limited

Rm 802, 8/F, Koon Fook Center, No.9 Knutsford Terrace, TST, KLN

Email: cs@webnix.com

Tel: (852) 2720-8429 Fax:(852)2729-7751



[×](#)

**POP 帳戶設定**  
mobile@webnix.com [\(不是您嗎?\)](#)

內送郵件  
伺服器  連接埠   
 此伺服器需要加密連線 (SSL/TLS)  
 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入

外寄郵件  
伺服器  連接埠   
加密方法   
 需要使用安全密碼驗證 (SPA) 登入

郵件傳送  
 使用現有的資料檔案

[返回](#)

9. 如果您選擇使用您的 Webnix 的 SMTP 伺服器，更改“外寄伺服器 (SMTP)”埠由 25 轉為 6025.
10. 加密方法更改為“無”
11. 按下 [下一步]

12. 輸入您的電子郵件密碼並按下 **[連線]**




13. 如果設定失敗，Outlook 可能會再次嘗試，請再次輸入您的電子郵件密碼

14. 選取 **[完成]** 來開始使用 Outlook



15. 不用選取**[同時在我的手機上設定 Outlook Mobile]**

16. 若要電子郵件的每日備份在我們的伺服器，請選取【檔案】索引標籤



17. 選取【帳戶設定】



18. 於電子郵件帳戶，選取你新開的電子郵件並按【帳戶名稱與同步處理設定】

POP 帳戶設定  
mobile@webnix.com

一般設定

您的名稱

帳戶名稱   
範例:「公司」或「Microsoft 帳戶」

回覆地址

組織

郵件設定

在伺服器上保留一份郵件複本

超過下列天數後就從伺服器移除  天

從 [刪除的郵件] 中移除時從伺服器移除

重設郵件設定 下一步

19. 若要電子郵件的每日備份在我們的伺服器，於 POP 帳戶設定，勾選【在伺服器上保留一份郵件複本】及【超過下列天數後就從伺服器移除 14 天】
20. 可視自己的需要移除伺服器上的郵件，在此建議為 2 天 [不建議保留 7 天或以上]
21. 按下【完成】

