Microsoft Outlook 中的電子郵件設定

本教程介紹如何使用您的電子郵件帳戶設置 Microsoft Outlook。本教程著重設置 Microsoft Outlook 2007,但這些設置是在其他版本的 Microsoft Outlook 中類似。在本教程中使用的設置,您可以設置以前版本的 Microsoft Outlook。

您在 Microsoft Outlook 中的電子郵件帳戶設置

- 🗿 Dutlook Today Microsoft Outlook 1 編輯(E) 檢視(V) 到(G) 工具(I) 執行(A) 說明(H) Adobe PDF) > 規則及通知(L)... ●1新增(N) → 🛃 📑 傳送/接收(C) 💿 清理 "刪除的郵件" 資料夾(Y) 我的最愛資料夾 電子郵件帳號(A)... 6 澤頂(0) 📄 收件匣 □ 寄件備份 點選選單『工具』中的 所有郵件資料夾 『電子郵件帳號』選項 田 🚰 個人資料夾 🗉 📁 封存資料夾
- 1. 在 Microsoft Outlook 中,選擇工具 > 電子郵件帳戶。

2. 在電子郵件帳戶嚮導視窗中,選擇"添加新的電子郵件帳戶",然後按下一步





3. 選擇"POP3"為您的伺服器類型,然後按下一步.

電子郵件帳號	X
伺服器類型 您可以選擇新的電子郵件帳號要使用的伺服器類型。	×.
 Microsoft Exchange Server(M) 連接到一個 Exchange 伺服器以讀取電子郵件、存取公用資料夾、以及共享 的文件。 POP3(P) 連接到一個 POP3 電子郵件伺服器以下載電子郵件。 IMAP(I) 連接到一個 IMAP 電子郵件伺服器以下載電子郵件並同步信箱資料夾。 HTTP(II) 連接到一個 HTTP 電子郵件伺服器 (如 Hotmail) 以下載電子郵件並同步信 箱資料夾。 其他伺服器類型(A) 連接到另一個工作群組或協力廠商電子郵件伺服器。 	
	<上一步(B) 下一步(B)



Form No: H041009

4. 在電子郵件設定 (POP3) 視窗中, 輸入您的資訊, 如下所示:

您的姓名

請輸入您的名字和姓氏

電子郵寄地址

請輸入您的電子郵寄地址

使用者名稱

請再次輸入您的電子郵寄地址

密碼

輸入電子郵件帳戶的密碼

內送郵件伺服器 (POP3)

輸入 qm1.webnix.com,或使用提供給您的 Pop3 郵件伺服器位址。(如您的網址名稱是 abc.com-> 您的 Pop3 伺服器: mail.abc.com)

外送郵件伺服器 (SMTP)

輸入您的 ISP 的 SMTP 伺服器或 Webnix SMTP 伺服器發送郵件伺服器

a. 香港 (ISP) 的 SMTP 伺服器:

- 1. Netvigator (smtp.netvigator.com)
- 2. Biz Netviagtor (corpmail1.netvigator.com)
- 3. i-cable (smtp.i-cable.com)
- 4. Hong Kong Boardband (smtp.hkbn.net)
- 5. HKNet (smtp.hknet.com)

- 6. PacificNet (smtp.pacific.net.hk)
- 7. Hutchcity (smtp.hutchcity.com)
- 8. Wharf T&T (smtp.wharftthk.com)
- 9. Pacific One Net (smtp.onebb.net)

b. Webnix SMTP 伺服器:與內送郵件伺服器相同(例如 mail.abc.com)

原用者資訊		伺服器資訊
》的名稱(Y):	test account	內送郵件伺服器 (POP3)(1): mail yourdomain.com
官子郵件地址(正):	name@yourdomain.com	外寄郵件伺服器 (SMTP) (2): mail.yourdomain.com
馬賓人		測試設定
可用者名稱(世):	name@yourdomain.com	在媒入本視窗資訊後,建議您按一下下面的按鈕
3碼(P):	*****	以視識或忍知地快號。(納路公須建設)
」 使用安全密碼!	✔ 記住密碼(E) 檢證 (SPA)登入(L)	測試帳號設定(I) 其他設定(M)



Form No: H041009

以下設定只是使用 Webnix SMTP 伺服器。如果您選擇使用您的 ISP 的 SMTP 伺服器,可以跳過這一部分,並跳到 步驟 12.

注:要使用 Webnix SMTP 伺服器發送電子郵件,您必須先得我們啟動您的電子郵件帳戶的 SMTP Relay 才能使用。

- 5. 點選【其他設定】,繼續更進一步的設定,點選【外寄伺服器】標籤
- 6. 勾選【我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證】
- 7. 並點選【使用與內送郵件伺服器相同的設定】

放	外寄伺服器 連線 進階
▼獣	的外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O)
œ	使用與內送郵件伺服器相同的設定(U)
C	使用下列登入(L)
	使用者名稱(11):
	密碼(<u>2</u>):
	✓ 記住密碼(E)
	■ 使用安全密碼額證 (NPA) 登人(2)
C	在傳送郵件前登入內送郵件伺服器(1)



Form No: H041009

- 8. 點選【進階】標籤, 並更改 "外寄伺服器 (SMTP)"埠 由 25 轉為 6025
- 9. 若要電子郵件的每日備份在我們的伺服器,請選擇"在伺服器上保留一份郵件複本.
- 10. 可視自己的需要移除伺服器上的郵件 · 在此建議為 2 天 [不建議保留 7 天或以上]
- 11. 按下【確定】。

		Acres 1	1	
司服器連接	埠號碼 ——	12 22	1	
內送伺服	器 (POP3)①:	110	使用預設	值(D)
匚 此	伺服器需要加密	了連線 (SSL)(<u>E</u>)	
外寄伺服	器 (SMTP)(O):	6025		
□此	伺服器需要加密	[連線 (SSL)(C	
司服器逾時	(I)			
短一		長 1 5	}	
專送 -				
在伺服器	₽ 上保留一份郵付	件複本(L)		
2 超過下列	川天數後就從伺	服器移除(R)	2 -	∃ ¥
從「刪」	除的郵件丨中移	除時從伺服	器移除(M)	

12. 回到此畫面·點選【下一步】。

使用者資訊		伺服器資訊
四的名稱(Y):	test account	內送郵件伺服器 (POP3)①: mail.yourdomain.com
置子郵件地址(E):	name@yourdomain.com	外寄郵件伺服器 (SMTP)(2): msil.yourdomsin.com
医肾人管		測試設定
使用者名稱(U): name@yourdomain.com	name@yourdomain.com	在填入本視窗資訊後,建議您按一下下面的按鈕 以測試物的框架。《開發以復連續》
27碼(P):	*xxxxxx	YAYABAYAHIJAMIN , (MANGATAKAK)
「使用安全密碼!	▼ 記住密碼 &) 臉證 (SPA) 登入 (L)	測試帳就設定(I) 其他設定(M)



13. 最後點選完成·即完成了所有點設定。



